

Instruções de Actualização de Windows Vista para Windows® 7

Pode realizar o upgrade de Windows Vista com ServicePack1 ou ServicePack2 para Windows 7 usando o DVD/USB de instalação que lhe foi facultado no âmbito do Programa de Actualização. A actualização só é suportada entre versões correspondentes. Verifique o quadro apresentado:

Versão Qualificada do Produto	Versão de Actualização
Windows Vista Home Premium	Windows 7 Home Premium
Windows Vista Business	Windows 7 Professional
Windows Vista Ultimate	Windows 7 Ultimate

ADVERTENCIAS:

- Para realizar o procedimento de actualização, o utilizador a usar no processo deverá pertencer ao grupo de Administradores locais do equipamento.
- Antes de proceder ao processo de actualização deverá desinstalar qualquer versão de Antivírus que esteja instalada e em execução.

Processo de Actualização usando o DVD/USB de Windows 7:

1. Ligue o PC.
2. Inicie o processo de actualização do Windows 7 inserindo o DVD/USB de instalação.. A configuração deverá ser iniciada automaticamente. No caso contrário, clique no botão **Iniciar**, clique em **Computador**, faça duplo clique na sua unidade de DVD/USB para abrir a unidade de instalação do Windows 7 e, em seguida, faça duplo clique em **setup.exe**.
3. Na página **Instalar o Windows**, clique em **Instalar agora**.
4. Na página **Obter actualizações importantes para a instalação**, recomendamos que obtenha as actualizações mais recentes para ajudar a garantir uma instalação bem-sucedida e para ajudar a proteger o computador contra ameaças de segurança. O computador terá de estar ligado à Internet durante a instalação do Windows 7 para ser possível obter estas actualizações (este passo é facultativo, no entanto é recomendado).
5. Na página **Leia os termos de licenciamento**, clique em **Aceito os termos de licenciamento** se aceitar os termos da licença e, em seguida, clique em **Seguinte**.
6. Na página **Que tipo de instalação pretende?**, clique em **Actualizar**.
7. Durante este processo, vai ser executada uma verificação de compatibilidade. Se forem encontradas situações não conforme, será apresentado um relatório. Em equipamentos Tsunami estas situações serão relativas à não existência de drivers "InBox" para alguns dispositivos. Esta situação será corrigida posteriormente acedendo à pagina de controladores Tsunami e descarregando a versão actualizada para Windows7.
8. Continue a seguir as instruções para concluir a instalação do Windows7.

Actualizar controladores

Um *controlador* é o software que permite ao computador comunicar com hardware ou dispositivos. Sem controladores, o hardware que ligar ao computador, por exemplo, uma placa gráfica ou uma impressora, não funcionará correctamente. Se o Windows não tiver o controlador que necessita, poderá encontrá-lo acedendo à página de controladores Tsunami para Windows 7. Consulte a lista actualizada de [equipamentos elegíveis](#).

Para informações adicionais sobre o Windows7, visite:

<http://windows.microsoft.com/pt-PT/windows7/products/home?os=win7>