
Instruções de Actualização de Windows XP para Windows® 7

A opção de **Actualização** de Windows XP para Windows 7 não é possível de ser realizada. Pode no entanto realizar uma instalação de raiz (Personalizada). Desta forma aconselhamos que utilize a ferramenta da Microsoft "[Windows Easy Transfer](#)", de forma a migrar os seus dados e definições do Windows XP para o Windows 7, no entanto tenha em atenção que a ferramenta "Windows Easy Transfer" não salvaguarda os programas instalados. Tenha disponível um disco rígido externo ou outro dispositivo de armazenamento.

Transferir e instalar o Windows Easy Transfer

1. Aceda à página do [Windows Easy Transfer](#). clique na opção **Transferir** e em seguida escolha uma das seguintes opções:
 - Se estiver a executar a versão de 32 bits do Windows XP, clique em **Transferir 32 bits**.
 - Se estiver a utilizar uma versão de 64 bits do Windows XP, clique em **Transferir 64 bits**.
2. Em seguida, clique em **Abrir**.

Executar o Windows Easy Transfer para guardar os seus ficheiros e definições

1. Certifique-se de que o seu disco rígido externo ou outro dispositivo de armazenamento está ligado ao computador.
2. Clique em **Iniciar**, clique em **Todos os Programas** e, em seguida, clique em **Windows Easy Transfer para Windows 7**.
3. Clique em **Seguinte**.
4. Selecciona **Um disco rígido externo ou unidade flash USB**.
5. Clique em **Este é o meu computador antigo** e, em seguida, aguarde enquanto o Windows Easy Transfer analisa o computador.
6. Desmarque as caixas de verificação junto às contas de utilizador das quais não pretende transferir dados e clique em **Seguinte**.
7. Introduza e volte a introduzir uma palavra-chave e, em seguida, escreva-a e guarde-a num lugar seguro; também pode deixar as caixas em branco e clicar em **Guardar**.
8. Procure o disco rígido externo ou outro dispositivo de armazenamento onde quer guardar o ficheiro do Easy Transfer e, em seguida, clique em **Guardar**.
9. O Windows Easy Transfer começará a guardar os seus ficheiros e definições. Não utilize o computador até o processo estar concluído.
10. Quando vir a mensagem **Estes ficheiros e definições foram guardados para a transferência**, clique em **Seguinte**.
11. O Windows Easy Transfer apresenta o nome do ficheiro e a localização do ficheiro do Easy Transfer que acabou de criar. Escreva o nome e a localização do ficheiro para que o possa encontrar facilmente quando estiver preparado para transferir os ficheiros para o Windows 7.
12. Clique em **Seguinte** e, em seguida, clique em **Fechar**.
13. Certifique-se de que o ficheiro está guardado no disco rígido externo ou dispositivo de armazenamento e, em seguida, desligue o dispositivo externo do computador.

Reunir os seus discos de programas e ficheiros de configuração

É importante recordar que a opção de instalação de raiz (Personalizada) não preserva nenhum dos seus programas, pelo que terá de reinstalar os programas que quiser utilizar no Windows 7.

1. Certifique-se de que tem os discos de instalação dos programas que quer continuar a utilizar no Windows 7.
2. É possível que também tenha transferido alguns programas a partir da Internet. Se ainda tiver os ficheiros de instalação no computador (frequentemente denominados setup.exe, install.exe ou semelhante), copie também estes ficheiros de configuração para o disco rígido externo. Se não tiver os ficheiros de instalação, terá de os transferir novamente após a instalação do Windows 7 estar concluída.

ADVERTENCIAS:

- Para realizar o procedimento de actualização, o utilizador a usar no processo deverá pertencer ao grupo de Administradores locais do equipamento.
- Antes de proceder ao processo de actualização deverá desinstalar qualquer versão de Antivírus que esteja instalada e em execução.

Processo de Actualização usando o DVD/USB de Windows 7:

1. Ligue o PC.
2. Inicie o processo de actualização do Windows 7 inserindo o DVD/USB de instalação.. A configuração deverá ser iniciada automaticamente. No caso contrário, clique no botão **Iniciar**, clique em **Computador**, faça duplo clique na sua unidade de DVD/USB para abrir a unidade de instalação do Windows 7 e, em seguida, faça duplo clique em **setup.exe**.
3. Na página **Instalar o Windows**, clique em **Instalar agora**.
4. Na página **Obter actualizações importantes para a instalação**, recomendamos que obtenha as actualizações mais recentes para ajudar a garantir uma instalação bem-sucedida e para ajudar a proteger o computador contra ameaças de segurança. O computador terá de estar ligado à Internet durante a instalação do Windows 7 para ser possível obter estas actualizações (este passo é facultativo, no entanto é recomendado).
5. Na página **Leia os termos de licenciamento**, clique em **Aceito os termos de licenciamento** se aceitar os termos da licença e, em seguida, clique em **Seguinte**.
6. Na página **Que tipo de instalação pretende?**, clique em **Personalizada**.
7. Escolha a partição que contém o Windows XP (normalmente é a unidade **C:** do computador) e, em seguida, clique em **Seguinte**. (Não seleccione o disco rígido externo USB.)
8. Na caixa de diálogo **Windows.old**, clique em **OK**.
9. Continue a seguir as instruções para concluir a instalação do Windows 7, incluindo a atribuição de um nome ao computador e a configuração de uma conta de utilizador inicial. Pode utilizar os mesmos nomes que utilizou no Windows XP ou optar por nomes novos.
10. Continue a seguir as instruções para concluir a instalação do Windows7.

Mover os ficheiros e as definições de volta para o computador

Após instalar o Windows 7, está pronto para executar o Windows Easy Transfer novamente e mover os ficheiros de volta para o computador.

Certifique-se de executar o Windows Easy Transfer antes de reinstalar os seus programas. Isto é porque o Windows Easy Transfer move os ficheiros de volta para onde os programas antigos esperam que esses ficheiros estejam ao serem reinstalados.

Mover ficheiros e definições de volta utilizando o Windows Easy Transfer

1. Certifique-se de que o seu disco rígido externo ou outro dispositivo de armazenamento que contém o seu ficheiro de migração do Windows Easy Transfer está ligado ao computador.
2. Clique no botão **Iniciar**, clique em **Computador** e, em **Unidades de Disco Rígido**, faça duplo clique no dispositivo de armazenamento.
3. Procure a localização onde guardou o ficheiro do Easy Transfer, denominado **Windows Easy Transfer – Itens do computador antigo** e faça duplo clique no ficheiro.
Se atribuiu um nome diferente ao ficheiro quando o criou, procure o ficheiro e faça duplo clique no mesmo.
4. Se introduziu uma palavra-chave quando criou o ficheiro do Easy Transfer, digite a palavra-chave e clique em **Seguinte**.

Nota : Se for apresentado um erro a informar que não existe espaço livre em disco suficiente para migrar os ficheiros de volta para o computador utilizando o Windows Easy Transfer, pode utilizar a Limpeza do Disco para eliminar ficheiros temporários remanescentes da instalação do Windows 7 e libertar espaço adicional no disco.

5. Na página **Escolher o que transferir para este computador**, pode decidir sobre a forma como as contas de utilizador são transferidas para o Windows XP no Windows 7.
 - Para aceitar o mapeamento de contas predefinido, clique em **Transferir**.
 - Para alterar como as contas do Windows XP são mapeadas no Windows 7, clique em **Opções Avançadas**.
6. Na página **A sua transferência foi concluída**, clique em **Ver o que foi transferido** para ver uma lista das contas de utilizador e dos ficheiros que foram movidos do Windows XP para o Windows 7. Clique em **Ver uma lista dos programas que pode querer instalar no novo computador** para ver o que foi previamente instalado no Windows XP.
7. Clique em **Fechar**. Se o Windows pedir para reiniciar o computador, clique em **Reiniciar agora**.
8. Se transferiu mais do que uma conta de utilizador, pode ser-lhe solicitado que altere a palavra-chave da próxima vez que iniciar sessão. Em caso afirmativo, clique em **OK** na caixa de diálogo que aparece e efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se quiser atribuir uma palavra-chave à conta de utilizador (recomendado), escreva a nova palavra-chave, volte a escrevê-la e, em seguida, prima Enter. Não é necessário escrever a palavra-chave antiga do Windows XP.
 - Se não quiser atribuir uma palavra-chave à conta de utilizador, deixe as caixas em branco e, em seguida, prima Enter.

Reinstale os seus programas e actualize os controladores

Após executar o Windows Easy Transfer e os seus ficheiros e definições estarem de volta no seu computador, pode reinstalar os seus programas e verificar se existem controladores novos ou actualizados.

O Windows Easy Transfer proporciona um relatório a detalhar os programas que utilizou no Windows XPe que pode querer reinstalar. Para reinstalar os seus programas, terá de utilizar os discos de instalação ou os ficheiros de configuração que obteve anteriormente.

Se o computador tiver sido fornecido com vários programas pré-instalados, poderá ver listados no relatório programas que nunca utilizou ou que raramente utilizou. Quando começar a reinstalar programas, comece por aqueles que conhece e utiliza regularmente, em especial o novo software antivírus para o computador. Se não possui um novo software antivírus para o PC que utiliza o Windows 7, pode procurar novos programas online no [Centro de Compatibilidade do Windows 7](#).

Nota: Alguns programas, como o Windows Mail, já não estão incluídos no Windows 7. Se utilizou o Windows Mail ou o Outlook Express como o seu programa de correio electrónico, terá de instalar um novo programa de correio electrónico para ler as mensagens guardadas ou para enviar e receber correio electrónico. Pode obter programas similares de outros fabricantes de software ou a partir do Windows Live [Mail](#).

Actualizar controladores

Um *controlador* é o software que permite ao computador comunicar com hardware ou dispositivos. Sem controladores, o hardware que ligar ao computador, por exemplo, uma placa gráfica ou uma impressora, não funcionará correctamente.

Na maior parte dos casos, os controladores são fornecidos com o Windows ou podem ser encontrados visitando o WindowsUpdate e procurando actualizações. Clique no botão **Iniciar**, clique em **Todos os Programas** e, em seguida, clique em **Windows Update**.

Se o Windows não tiver o controlador que necessita, poderá encontrá-lo acedendo à página de controladores Tsunami para Windows 7. Consulte a lista actualizada de [equipamentos elegíveis](#).

Limpeza após a instalação (opcional)

Durante a instalação do Windows 7, se não formatar a partição, os ficheiros que foram utilizados no Windows XP são armazenados na pasta Windows.old. O tipo de ficheiros que se encontram nesta pasta depende do computador.

Depois de ter utilizado o Windows 7 durante algum tempo, por exemplo uma ou duas semanas, e se estiver confiante que os seus ficheiros e definições se encontram onde pretende que estejam, pode recuperar espaço em disco com segurança e utilizar a Limpeza do disco para eliminar a pasta Windows.old.

Aviso: Antes de utilizar a Limpeza do Disco, certifique-se de que todos os seus ficheiros e definições foram correctamente migrados para o Windows 7, para o local adequado. Eliminar a pasta Windows.old é um procedimento que não pode ser anulado.

1. Clique no botão **Iniciar** e, na caixa de pesquisa, escreva **Limpeza do Disco**. Na lista de resultados, clique em **Limpeza do Disco**.

Se lhe for solicitado que escolha uma unidade, escolha a unidade em que acabou de instalar o Windows 7 e, em seguida, clique em **OK**.

2. Clique em **Limpar ficheiros do sistema**. Se lhe for pedida uma palavra-chave de administrador ou uma confirmação, escreva a palavra-chave ou introduza a confirmação.

Se lhe for solicitado que escolha novamente uma unidade, escolha a unidade em que acabou de instalar o Windows 7 e, em seguida, clique em **OK**.

3. Seleccione **Instalação(ões) anterior(es) do Windows** e quaisquer outras categorias de ficheiros que quiser eliminar.
4. Clique em **OK** e, em seguida, clique em **Eliminar Ficheiros**.

Para informações adicionais sobre o Windows7, visite:

<http://windows.microsoft.com/pt-PT/windows7/products/home?os=win7>